

github.com

GitHub - W3Coach/W3Coach_TV

6–7 Minuten

W3Coach TV – Installationsanleitung

Google TV Streamer (Kirkwood)

Version: 1.x.x

Paket: com.w3coach.w3coachtv

Voraussetzungen: Windows-PC mit ADB, signierte APK

1. Google TV Streamer vorbereiten

1.1 Ersteinrichtung durchführen

Den Setup-Wizard **vollständig** durchlaufen:

- Sprache wählen
- WLAN einrichten
- Google-Konto einrichten (zwingend erforderlich um ADB freizuschalten)
- Alle weiteren Setup-Schritte abschließen

 Den Setup-Wizard **nicht** abbrechen – ADB ist erst nach vollständiger Einrichtung verfügbar.

1.2 Entwickleroptionen aktivieren

1. Einstellungen öffnen

2. System → Info
 3. Auf „**Android TV OS Build**“ 7x drücken
 4. Meldung „Du bist jetzt Entwickler“ erscheint
-

1.3 ADB aktivieren

1. Einstellungen → System → Entwickleroptionen
 2. „**ADB-Debugging**“ aktivieren
 3. „**ADB über Netzwerk**“ aktivieren (optional, für WLAN-ADB)
-

1.4 Google-Konto entfernen

⚠ Dieser Schritt ist zwingend erforderlich, da set-device-owner mit aktivem Google-Konto fehlschlägt.

1. Einstellungen → Konten & Anmelden
 2. Google-Konto auswählen
 3. „**Konto entfernen**“ → bestätigen
-

1.5 Setup-Wizard deaktivieren

Am PC in der Eingabeaufforderung:

```
adb shell pm disable-user --user 0  
com.google.android.tungsten.setupwraith
```

Verhindert dass der Setup-Wizard nach dem Konto-Entfernen erneut startet.

2. W3Coach TV installieren

2.1 APK installieren

```
adb install w3coachtv-1.x.x-release.apk
```

2.2 Device Owner setzen

```
adb shell dpm set-device-owner  
com.w3coach.w3coachtv/.KioskAdminReceiver
```

Erwartete Ausgabe:

```
Success: Device owner set to package  
com.w3coach.w3coachtv/.KioskAdminReceiver  
Active admin set to component  
com.w3coach.w3coachtv/.KioskAdminReceiver
```

2.3 App starten

```
adb shell am start -n  
com.w3coach.w3coachtv/.MainActivity
```

3. Ersteinrichtung in der App

Nach dem ersten Start führt die App automatisch durch folgende Schritte:

3.1 Berechtigungen (einmalig)

Die App fordert nacheinander folgende Berechtigungen an:

1. Einblendung über anderen Apps (Overlay)

- Dialog erscheint → „**Erteilen**“ drücken
- System-Einstellungen öffnen sich
- W3Coach TV aktivieren
- **Back** drücken → App prüft automatisch weiter

2. Installation unbekannter Apps

- Dialog erscheint → „**Erteilen**“ drücken
- System-Einstellungen öffnen sich
- „**Apps aus dieser Quelle erlauben**“ aktivieren
- **Back** drücken → App prüft automatisch weiter

3. Bedienungshilfen

- Dialog erscheint → „**Erteilen**“ drücken

- Bedienungshilfen-Einstellungen öffnen sich
- „**W3Coach TV**“ auswählen und aktivieren
- **Back** drücken → App prüft automatisch weiter

3.2 URLs konfigurieren

Nach den Berechtigungen öffnet sich das Kontextmenü automatisch (da noch keine URL konfiguriert ist).

Kontextmenü öffnen: Long-Press auf **OK/Enter** (ca. 0,6 Sekunden)

URL 1 – 3 konfigurieren (PIN erforderlich – Standard: 0000):

- Menüpunkt „**URL 1**“ wählen
- PIN eingeben
- Nur den Suffix nach `https://w3coach.de/` eingeben, z.B. `w3c`
- „**Speichern**“ drücken
- URL 2 und URL 3 analog konfigurieren

3.3 Auto-Update konfigurieren (empfohlen)

Im Kontextmenü → „**Auto-Update**“ (kein PIN):

- **Auto-Update** aktivieren
 - **Intervall** in Stunden eintragen (empfohlen: 4)
 - „**Speichern**“ drücken
-

4. Fernbedienung – Bedienung

Taste	Funktion
OK (kurz)	Klick in der WebApp
OK (lang, ~0,6s)	Kontextmenü öffnen

Taste	Funktion
Back	URL wechseln (URL1 → URL2 → URL3 → URL1)
D-Pad	Scrollen in der WebApp

5. Kontextmenü – Übersicht

Menüpunkt	PIN	Funktion
URL 1 / 2 / 3	✓	URL bearbeiten
Zoom	✗	Darstellungsgröße 75%–125%
Auto-Update	✗	Update-Intervall konfigurieren
Systemeinstellungen	✓	Android-Einstellungen öffnen
Neustart	✓	Gerät neu starten
Info	✗	Version, Gerät, IP, TeamViewer

Standard-PIN: 0000 – wird in `gradle.properties` als `MENU_PIN` konfiguriert.

6. TeamViewer QuickSupport (Fernwartung)

Über **Kontextmenü** → **Info** → „**QuickSupport**“:

1. Beim ersten Aufruf wird **TeamViewer QuickSupport** aus den App-Assets installiert
 2. Danach wird das **TeamViewer Addon** installiert
 3. Das Addon muss einmalig in den **Bedienungshilfen** aktiviert werden:
 - Dialog erscheint → „**Erteilen**“ drücken
 - Addon in den Bedienungshilfen aktivieren
 - **Back** drücken
 4. QuickSupport startet automatisch
-

7. Neuinstallation / Factory Reset

Bei einem Factory Reset muss der gesamte Ablauf ab **Abschnitt 1** wiederholt werden.

 Nach einem Factory Reset ist der Device Owner nicht mehr gesetzt. `set-device-owner` muss erneut ausgeführt werden.

Factory Reset per Hardware:

1. Netzkabel ziehen
 2. Reset-Knopf auf der Rückseite gedrückt halten
 3. Netzkabel einstecken – Knopf weiter halten
 4. Warten bis LED **weiß blinkt** (~10-15 Sekunden)
 5. Loslassen
-

8. Troubleshooting

set-device-owner schlägt fehl

Fehler: Not allowed to set the device owner

Ursache: Google-Konto noch aktiv

Lösung: Konto entfernen (Abschnitt 1.4) und erneut versuchen

Setup-Wizard erscheint nach Neustart

Ursache: `pm disable-user` überlebt Neustart nicht immer

Lösung: Ab Version 1.x deaktiviert die App den Setup-Wizard automatisch beim Boot über `DevicePolicyManager`

WLAN deaktiviert nach Setup-Schließen

Lösung:

```
adb shell svc wifi enable
```

App startet nicht nach Installation

Lösung:

```
adb shell am start -n  
com.w3coach.w3coachtv/.MainActivity
```

Device Owner entfernen (für Neuinstallation)

Nur möglich per Factory Reset – siehe Abschnitt 7.

9. ADB-Referenz

```
# App installieren  
adb install w3coachtv-1.x.x-release.apk  
  
# Device Owner setzen  
adb shell dpm set-device-owner  
com.w3coach.w3coachtv/.KioskAdminReceiver  
  
# Device Owner prüfen  
adb shell dpm list-owners  
  
# App starten  
adb shell am start -n  
com.w3coach.w3coachtv/.MainActivity  
  
# Setup-Wizard deaktivieren  
adb shell pm disable-user --user 0  
com.google.android.tungsten.setupwraith  
  
# WLAN aktivieren  
adb shell svc wifi enable  
  
# Auto-Update Job manuell auslösen (Test)  
adb shell cmd jobscheduler run -f  
com.w3coach.w3coachtv 42  
  
# Logs beobachten  
adb logcat -s AutoUpdateJob GithubUpdateChecker  
SilentInstaller InstallResultReceiver
```

